
Tekrarlanabilir Açı Ölçümleri İçin Bekleme Modu ve Tolerans Ayarları Nasıl Kullanılır

Akıllı telefon nivodan tek bir okuma her zaman yeterli değildir. Bubble Level & Angle Gauge uygulamasındaki Bekleme modu ve tolerans bantlarının tutarlı, tekrarlanabilir açı ölçümleri almanıza nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.

Yazar: Lubor Šimůnek · Yayınlanma Tarihi: September 5, 2026 · Üretkenlik

Çevrimiçi sürüm: https://appstoryo.com/tr/blog/hold-mode-tolerance-settings-angle-measurements



Tek Bir Okumanın Neden Yetmediği

Akıllı telefon ivmeölçerler doğası gereği gürültülüdür: tamamen düz bir yüzey üzerinde bile gösterilen değerler ±0,3°–1° aralığında dalgalanır. Yumuşak yüzeylerde veya ortam titreşimlerinin olduğu durumlarda bu dalgalanma daha da artar. Fayans döşeme, mutfak dolabı hizalama veya çatı eğimini birden fazla noktada kontrol etme gibi hassasiyet gerektiren işlerde bu istikrarsızlık iş kalitesini doğrudan etkileyebilir.

Bekleme Modu: Okumayı Dondur ve Uzaklaş

Bekleme modu, düğmeye bastığınız anda ekranda görünen değeri kilitler. Telefonu yüzeye koyun, güven çubuğu sabitlenene kadar bekleyin, ardından Beklet'e dokunun. Bundan sonra değeri rahatça okuyabilir, not alabilir veya teknik şartname ile karşılaştırabilirsiniz — ölçüm konumundaki cihazın üzerine eğilmek zorunda kalmadan.

Pratik örnek: on zemin fayansmın düzlüğünü kontrol ederken Bekleme moduyla koy, dondur, kaydet ve geç — birkaç dakikada on nokta tamamlanır.

Tolerans Bantları: TAMAM, YAKIN ve DIŞINDA

Her mesleğin "yeterince düz" tanımı farklıdır. Fayans ustası ±2mm/m ile çalışır; dolap kapısı monte eden marangoz ±1° ister; çatı işçisi ±5°'yi kabul edebilir. **Bubble Level & Angle Gauge**, kendi tolerans aralığınızı belirlemenize olanak tanır ve sonucu renk kodlamasıyla gösterir: yeşil (TAMAM), sarı (YAKIN) ve kırmızı (DIŞINDA).

Kalibrasyon Profilleri ve Güven Çubuğu

Uygulama, farklı yüzeyler için adlandırılmış kalibrasyon profilleri kaydetmenize imkân tanır. Cam, kaba işlenmiş ahşap ve boyalı çelik farklı davranır; her biri için ayrı kalibrasyon sistematik hataları ortadan kaldırır. Geri alma işlevi ve yerleşik öz kontrol, kalibrasyon hatalarını yayılmadan düzeltmenizi sağlar.

Güven çubuğu sensör kararlılığını gerçek zamanlı olarak gösterir. Okumayı dondurmadan önce her zaman maksimum seviyeye ulaşmasını bekleyin.

Önerilen İş Akışı

Uygun kalibrasyon profilini açın, hedef açıyı ve toleransı ayarlayın, telefonu yerleştirin, güven çubuğunu bekleyin, Beklet'e dokunun, değeri kaydedin ve tekrarlayın. **Bubble Level & Angle Gauge** ücretsiz ve reklamdır. iOS ve Android için indirin.

Kaynak gösterimi: Lubor Šimůnek (2026). *Tekrarlanabilir Açı Ölçümleri İçin Bekleme Modu ve Tolerans Ayarları Nasıl Kullanılır*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o..
https://appstoryo.com/tr/blog/hold-mode-tolerance-settings-angle-measurements
© 2026 lapnito.cz s.r.o.