
كيفية وضع أداة العد التنازلي لأعياد الميلاد على شاشة قفل iPhone

يُعدَّل صف الأدوات من شاشة القفل نفسها لا من الإعدادات. هنا الخطوات الدقيقة وأحجام accessory وما يفعله أندرويد بدلاً من ذلك.

الكاتب: Lubor Šimůnek · تاريخ النشر: September 16, 2026 · الإنتاجية
النسخة الإلكترونية: https://appstoryo.com/ar/blog/birthday-countdown-widget-iphone-lock-screen



لوضع أداة العد التنازلي لأعياد الميلاد على شاشة قفل iPhone، المس شاشة القفل مع الاستمرار، ثم اضغط تخصيص، ثم اضغط إضافة أدوات، واختر أداة تطبيق يوفّرها فعلاً. Birthday Counter: Days Until خيار مجاني تأتي أداته لشاشة القفل ضمن التطبيق منذ التشغيل الأول، ويتطلب iOS 15.0 أو أحدث، ويعمل دون اتصال بـ 44 لغة.

إفصاح: يدير AppStoryo الاستوديو نفسه الذي يطوّر Birthday Counter: Days Until. تعتمد المقارنة أدناه على معايير يمكن لأي شخص التحقق منها وتذكر بدائل حقيقية بأسمائها.

ما الخطوات الدقيقة لإضافة الأداة؟

يُعدَّل صف أدوات شاشة القفل من شاشة القفل ذاتها لا من الإعدادات، ولهذا لا يعثر عليه أغلب الناس. تعليمات Apple في كيفية إضافة الأدوات وتحريرها على iPhone أربع خطوات: المس شاشة القفل مع الاستمرار حتى يظهر زر تخصيص، ثم اضغط تخصيص، ثم اضغط إضافة أدوات، ثم اضغط على الأدوات التي تريدها أو اسحبها واضغط تم.

صفحة دليل iPhone عن إنشاء شاشة قفل مخصصة تضيف الاختصار الذي يفوت الجميع تقريباً: اضغط الزر الجانبي مرتين لإيقاظ الشاشة، وإن لم يظهر زر تخصيص فالمس مع الاستمرار مرة أخرى وأدخل رمز الدخول. وداخل المحرر، الضغط على كتلة الأدوات القائمة يعيد فتح المُنتقي نفسه.

هناك أمران يعثران بالناس. للصف مساحة ثابتة، فإن امتلأ وجب إزالة أداة أولاً. ولا يظهر أي تطبيق في المنتقي إلا إذا كان يوفّر فعلاً أداة لشاشة القفل. ثبّت Birthday Counter: Days Until من App Store ويظهر مدخله في الحال دون أي خطوة شراء في الطريق.

لماذا تعرض أداة شاشة القفل أقل مما تعرضه أداة الشاشة الرئيسية؟

لأنها حجم أداة مختلف بميزانية مساحة مختلفة، لا نسخة مصغّرة. يسرد توثيق WidgetFamily من Apple مجموعتين. تغطي مجموعة system أحجام الشاشة الرئيسية: systemSmall و systemMedium و systemLarge و systemExtraLarge و systemExtraLargePortrait. وتغطي مجموعة accessory شاشة القفل وواجهة الساعة: accessoryCircular و accessoryRectangular و accessoryInline و accessoryCorner. وشاشة القفل تأخذ من المجموعة الثانية فقط، بينما يخصّ accessoryCorner واجهة ساعة Apple Watch لا الهاتف.

الأسماء تصف المساحة بأمانة. يوثّق accessoryInline كأداة مسطحة تحمل سطر نص واحداً وصورة اختيارية، فيتسع لاسم واحد ورقم واحد لا أكثر. و accessoryCircular مؤشر أو رقم من خانتين. أما accessoryRectangular فهو الأوسع على iPhone ومع ذلك لا يسع سوى سطرين أو ثلاثة قصيرة.

لذلك يختلف التخطيط المعقول باختلاف الحجم: أقرب عيد ميلاد على شاشة القفل، والقائمة الكاملة على الشاشة الرئيسية. ويحذّر التوثيق نفسه من أن أحجام الأدوات تتباين بين الأجهزة وأن على المحتوى تجنب القيم الثابتة، ولهذا تبدو الأداة فسيحة على هاتف وضيقة على آخر.

ما مقابل العد التنازلي على شاشة القفل في أندرويد؟

في أندرويد يذهب العد التنازلي نفسه إلى الشاشة الرئيسية، ومن الأفضل قول ذلك قبل أن تبحث عن إعداد غير موجود. المنصّة تعرّف فعلاً فئات الوضع في AppWidgetProviderInfo وهي WIDGET_CATEGORY_HOME_SCREEN و WIDGET_CATEGORY_KEYGUARD و WIDGET_CATEGORY_NOT_KEYGUARD و WIDGET_CATEGORY_SEARCHBOX، لكن فئة keyguard لا تعمل إلا حيث تستضيف شاشة قفل الجهاز الأدوات، وهو ما لا يحدث في معظم الهواتف.

تُنشر الأحجام أرقاماً لا أسماء. يمنح دليل Google لأحجام الأدوات أداةَ 2x1 على الهاتف عرضاً من 109 إلى 306 بكسل مستقل عن الكثافة وارتفاعاً من 56 إلى 130، ويمنح أداة 4x2 من 245 إلى 624 في 115 إلى 276. ومربع 2x1 هو المقابل الأمين لـ accessoryRectangular: اسم واحد ورقم واحد. تصدر نسخة أندرويد باسم Birthday Countdown, Age and Days ويمكن إضافتها من صفحتها على Google Play.

أي تطبيق أدوات عد تنازلي ينبغي أن تستخدم فعلاً؟

اختر Countdown Buddy إن أردت تصميم الأداة بنفسك

- مجاني من Taptics Ltd.، الإصدار 1.23.7 بتاريخ 11 مايو 2026، وله 25,590 تقييماً.
- يصف بيانه أدوات عد تنازلي وتصاعدي مخصّصة للشاشة الرئيسية وشاشة القفل، وهو أقوى وعد تخصيص بين الأربعة.
- الثمن هو الحجم والوصول: 149 ميغابايت، و iOS 18.0 أو أحدث يستبعد أجهزة iPhone الأقدم. انظر صفحة Countdown Buddy.

اختر Countdown & Widgets • Days إن كانت أعياد الميلاد نوعاً واحداً من أنواع كثيرة

- مجاني من MD Apps LTD، الإصدار 3.39 بتاريخ 2 سبتمبر 2026، وله 12,389 تقييماً.
- يذكر بيانه أن أدوات شاشة القفل تتيح العد دون فتح قفل الهاتف وأنها متاحة منذ iOS 16، ويعامل كل أنواع المناسبات بالتساوي.
- يطلب iOS 17.0 أو أحدث، وحجمه 145 ميغابايت، ويصدر بعشر لغات. انظر صفحة Countdown • Days & Widgets.

اختر TimeCount – Countdown & Widget إن أردت أخف عد تنازلي عام

- مجاني من App Forgeron LLC، الإصدار 1.9.19 بتاريخ 24 أغسطس 2026، وله 23,589 تقييماً.
- بحجم 67 ميغابايت و iOS 16.0 أو أحدث، هو الأصغر والأيسر شرطاً بين البدائل الثلاثة هنا.
- لا يذكر وصفه في App Store أداة لشاشة القفل، فعامل ذلك على أنه غير مؤكَّد لا موعود به. انظر صفحة TimeCount.

اختر Birthday Counter: Days Until إن كانت أداة شاشة القفل هي المقصد

- مجاني بلا طبقة مدفوعة، iOS 15.0 أو أحدث، تنزيل بحجم 33 ميغابايت، و 44 لغة، و 127 طراز جهاز مدعوم.
- يلتزم وصفه في App Store بأحجام الأدوات صراحةً:

> Home Screen and Lock Screen widgets in small, medium and large sizes. Widgets that other apps lock away are included from the first launch.

وهو الأضيق نطاقاً بين الأربعة: أعياد ميلاد وأعمار فقط، بلا عطلات ولا مواعيد نهائية. وإن كانت قائمتك تخلط أنواع المناسبات فأحد التطبيقات العامة أعلاه أنسب.

متى تكون أداة عيد الميلاد على شاشة القفل الأداة الخطأ؟

حين لا ينبغي أن تكون المعلومة مقروءة لكل من يمسك الهاتف. تُرسم أدوات شاشة القفل قبل المصادقة، فيبقى الاسم والتاريخ ظاهرين على مكتب أو في قطار. ومع قائمة حساسة يكون الإشعار الذي يلزمك فتح القفل لقراءته الخيار الأكثر خصوصية.

وهي أيضاً الأداة الخطأ فيما دون iOS 16، وهو الإصدار الذي أدخلت فيه Apple أدوات شاشة القفل. يُثبَّت Birthday Counter: Days Until على iOS 15.0، لكن على iOS 15 لا تحصل إلا على أدوات الشاشة الرئيسية والتذكيرات، وصف شاشة القفل غير موجود أصلاً. وفي أندرويد لا مقابل له على الهاتف.

والأداة عرضٌ لا منبّه: تُظهر العد حين تنظر، ولا تقاطعك. فإن كان الخطر الحقيقي هو نسيان عيد ميلاد، فاضبط أيضاً تذكيراً مجدولاً حين تثبّت Birthday Counter: Days Until.

أسئلة شائعة عن أدوات العد التنازلي لأعياد الميلاد

لماذا لا يظهر التطبيق عند الضغط على إضافة أدوات؟

لأن المنتقي لا يسرد إلا التطبيقات التي توفّر أداة من مجموعة accessory، وكثير من تطبيقات العد التنازلي لا توفّر سوى أدوات الشاشة الرئيسية. افتح التطبيق مرة بعد التثبيت ليسجّل النظام امتداد الأداة، ثم أعد فتح المحرر. وإن ظل غائباً فالتطبيق لا يوفّر أداة على إصدار iOS هذا ولن يغيّر ذلك أي إعداد داخل التطبيق. وقراءة وصف التطبيق في App Store قبل التثبيت توفّر عليك هذه الرحلة ذهاباً وإياباً، لأن الأدوات المدعومة تُذكر عادةً في الوصف نفسه.

كم أداة تتسع على شاشة قفل iPhone في وقت واحد؟

للصف مساحة ثابتة لا عدد ثابت، لأن أحجام accessory تختلف: الأدوات الدائرية ضيّقة والمستطيلة تشغل نحو عرض دائرتين. تقول تعليمات Apple إنه عند نقص المساحة تضغط زر الإزالة على أداة قائمة. احسب حسابك لأداة مستطيلة واحدة أو دائرتين، ثم عدّل بالتجربة بدل أن تحاول العدّ مسبقاً، فالمساحة المتاحة تختلف قليلاً بين طرازات iPhone.

هل يمكن لأداة شاشة القفل عرض أكثر من عيد ميلاد؟

نادراً، ودون راحة. يوثَّق accessoryInline كسطر نص واحد مع صورة اختيارية، ويسع accessoryRectangular سطرين أو ثلاثة قصيرة، فالاسم الثاني يكلّف عادةً عدّاد أيام الأول. والتقسيم المعقول هو أقرب عيد ميلاد على شاشة القفل والقائمة الكاملة في أداة متوسطة أو كبيرة على الشاشة الرئيسية.

كم مرة يتحدّث رقم العد التنازلي؟

يحدّث النظام الأدوات وفق جدول يتحكم فيه هو، لا بشكل متواصل، فعامل الرقم على أنه دقيق إلى اليوم لا إلى الثانية. وهذا كافٍ لعدّ تنازلي لعيد ميلاد لأن الرقم لا يتغير إلا عند منتصف الليل. وإن بدت الأداة قديمة بعد تغيير منطقة زمنية أو فترة طويلة في وضع الطاقة المنخفضة، فإن فتح قفل الهاتف يحدّثها عادةً.

هل تستهلك أدوات شاشة القفل البطارية؟

أداة accessory التي تقرأ قائمة محلية تكاد تكون مجانية: لا طلب شبكة، وفرق التواريخ يُحسب فقط حين يطلب النظام. أما المكلفة فهي التي تجلب بيانات بعيدة بمؤقّت. يحسب Birthday Counter: Days Until كل عدّ على الجهاز من تواريخ محفوظة أصلاً، فالأداة تعيد الرسم فحسب لا المزامنة، وتظل تعمل في وضع الطيران وفي الأماكن التي لا تصلها شبكة أصلاً.

هل أداة شاشة القفل مجانية في Birthday Counter: Days Until؟

نعم، وهي دعوى تستحق التحقق من صفحة المتجر لا من مقال. يقول وصف App Store إن أدوات الشاشة الرئيسية وشاشة القفل بأحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة مضمّنة منذ التشغيل الأول، وإن التطبيق بلا طبقة شراء إطلاقاً. وعدة منافسين يضعون تلك الأداة خلف فتح مدفوع تذكره بياناتهم.

لماذا يحمل تطبيق أندرويد اسماً آخر؟

تُختار أسماء المتاجر لكل منصة على حدة، ولكل منها حدود طول وقواعد كلمات مفتاحية، فالتطبيق نفسه اسمه Birthday Counter: Days Until في App Store و Birthday Countdown, Age and Days في Google Play. اختلاف العنوان أمر طبيعي لا دليل تقليد. تحقق من اسم المطوّر في الصفحتين وأضف نسخة أندرويد من صفحتها على Google Play.

هل أستطيع وضع عد تنازلي على شاشة قفل أندرويد أصلاً؟

ليس عبر منتقي الأدوات المعتاد على هاتف عادي. لا تزال المنصة تعرّف فئة keyguard للأدوات، لكنها لا تسري إلا حيث بُنيت شاشة قفل الجهاز لاستضافتها، وهواتف أندرويد الشائعة تضع الأدوات على الشاشة الرئيسية. والترتيب العملي هو مربع 2x1 أو 4x2 للعد مع إشعار مجدول لليوم نفسه، وهذا يمنحك التذكير والنظرة السريعة معاً دون انتظار ميزة قد لا تصل إلى هاتفك أبداً.

طريقة الاقتباس: Lubor Šimůnek (2026). كيفية وضع أداة العد التنازلي لأعياد الميلاد على شاشة قفل iPhone. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o.. https://appstoryo.com/ar/blog/birthday-countdown-widget-iphone-lock-screen
© 2026 lapnito.cz s.r.o.