
Come usare la modalità Blocca e le impostazioni di tolleranza per misurazioni angolari ripetibili

Una singola lettura del livello su smartphone non è sempre affidabile. Scopri come la modalità Blocca e le bande di tolleranza di Bubble Level & Angle Gauge garantiscono misurazioni angolari coerenti e ripetibili.

Autore: Lubor Šimůnek · Pubblicato: September 5, 2026 · Produttività

Versione online: https://appstoryo.com/it/blog/hold-mode-tolerance-settings-angle-measurements



Perché una singola lettura non basta

Gli accelerometri degli smartphone hanno un rumore di fondo intrinseco: anche su una superficie perfettamente piana i valori oscillano di ±0,3°–1°. Su superfici morbide o in presenza di vibrazioni ambientali, questa variazione aumenta. Per la posa di piastrelle, l'allineamento di mobili da cucina o la verifica dell'inclinazione in più punti, questa instabilità può compromettere la qualità del lavoro.

Modalità Blocca: congela la lettura e allontanati

La modalità Blocca congela il valore visualizzato nel momento in cui premi il tasto. Appoggia lo smartphone, aspetta che la barra di confidenza si stabilizzi e premi Blocca. Poi puoi leggere il valore comodamente, annotarlo o confrontarlo con le specifiche del progetto, senza doverti chinare sul dispositivo ancora in posizione.

Esempio pratico: stai verificando la planarità di dieci piastrelle del pavimento. Con la modalità Blocca posizioni, congeli, annoti e passi avanti — dieci punti in pochi minuti senza incertezze.

Bande di tolleranza: OK, VICINO e FUORI

Ogni mestiere ha la propria definizione di «sufficientemente in piano». Un posatore di piastrelle lavora con ±2 mm/m; un falegname che monta ante di armadio richiede ±1°; un tecnico di coperture può accettare ±5°. **Bubble Level & Angle Gauge** ti permette di definire il tuo intervallo di tolleranza e mostra il risultato con un codice colore: verde (OK), giallo (VICINO) e rosso (FUORI).

Profili di calibrazione e barra di confidenza

L'app consente di salvare profili di calibrazione denominati per superfici diverse. Vetro, legno grezzo e acciaio verniciato si comportano in modo diverso; calibrare per ciascuno elimina gli errori sistematici. La funzione annulla e l'autodiagnosi integrata permettono di correggere gli errori di calibrazione prima che si propaghino.

La barra di confidenza indica in tempo reale la stabilità del sensore. Attendi sempre che raggiunga il massimo prima di congelare la lettura. Cause comuni di bassa confidenza sono pavimenti vibranti, climatizzatori vicini e superfici morbide.

Flusso di lavoro consigliato

Apri il profilo di calibrazione appropriato, imposta angolo target e tolleranza, posiziona il telefono, attendi la barra di confidenza, premi Blocca, registra il valore e ripeti. **Bubble Level & Angle Gauge** è gratuito e senza pubblicità. Disponibile per iOS e Android.

Come citare: Lubor Šimůnek (2026). *Come usare la modalità Blocca e le impostazioni di tolleranza per misurazioni angolari ripetibili*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o..
https://appstoryo.com/it/blog/hold-mode-tolerance-settings-angle-measurements
© 2026 lapnito.cz s.r.o.